

Tabletious

App Update Guide · 앱 업데이트 가이드 · 应用更新指南

English

App Update Guide

한글

앱 업데이트 가이드

中文

应用更新指南

Tap a language above to jump to that section · 위 언어를 누르면 해당 페이지로 이동합니다 · 点击上方语言跳转到对应页面

How to Update the Tabletious App

Simple guide for updating the tablet to the latest version

★ Update day — what happens

- 1 We will let you know the update date in advance.
- 2 We run the update **overnight** — you don't need to do anything that evening.
- 3 **The next day**, simply update the app using the steps below.

Method 1 — Automatic update (the easy way)

- 1 Make sure the tablet is connected to the restaurant's network (Wi-Fi).
- 2 **Tap the Tabletious app icon** to open it.
- 3 If a newer version exists, it **downloads and starts to install automatically**. Follow the on-screen prompt and tap **Install**.
- 4 When finished, open the app again. Done!

Method 2 — Manual update (if the app does not update by itself)

- 1 Open a **web browser** on the tablet (e.g. Chrome).
- 2 In the address bar, type your restaurant's **server address** and go:

192.168.5.5:8080

The IP is different at each restaurant — usually **192.168.5.5**. Your server IP: _____ :
8080


Don't know your server IP? Contact us — we'll tell you right away.

- 3 A download page appears with a link such as [Tabletious App v4.7.7](#). **Tap the link.**
- 4 The app file (APK) downloads. **Tap the downloaded file** to install it.
- 5 Open the app again. Done!


If a security message appears (normal — depends on the tablet)

Tablets differ by brand and Android version, so you may see one of these. It is **safe** — the app comes from your own restaurant server.

- **"Not allowed to install unknown apps"** → Tap [Settings](#), turn **ON** "Allow from this source", then go **Back** and continue.
- **"Blocked by Play Protect" / "Unsafe app blocked"** → Tap [More details](#), then [Install anyway](#) (see below).
- **"App scan recommended"** → **Either** tap [Scan app](#) and wait for the scan to finish, **or** tap [More details](#) then [Install without scanning](#) to skip it (see below).




① Tap "More details"




② Then tap "Install anyway"

If you see **"App scan recommended"** — choose **either one** of the two options below:



Option A — Tap "Scan app" to scan, then continue




Option B — Tap "More details" → "Install without scanning" to skip

Tips · Keep the tablet on the restaurant network during the update. If the page does not open, check the IP address and make sure the server PC is turned on.

Reference — How to log out a table (counter tablet)


You no longer need to log out tables for an app update. This section is for reference only — how to log out a table whenever you need to.

Open **Ha11 (POS)** → **TABLE**. Tap a table to select it, then tap the **LOGOUT** button at the **bottom-right** — that table turns **DARK GREY** (logged out).




- 1 **Dark grey table** = already logged out (e.g. Table 3, W1).
- 2 Select a table, then tap the **LOGOUT** button (bottom-right) → the table turns dark grey.

No LOGOUT button? If you tap a table and there is **no LOGOUT button** (you see a red **RESET** button instead), that table is **Activated** (currently in use). First tap the red **RESET** button — the table becomes **Locked** and the **LOGOUT** button now appears. Then tap **LOGOUT** and the table turns dark grey.



- 1 The selected table's **Status** is **Activated** (in use) → no LOGOUT button is shown.
- 2 Tap the red **RESET** button → the table becomes **Locked** and the **LOGOUT** button appears. Then tap **LOGOUT** → the table turns dark grey (logged out).

No RESET button either? If the table still has **orders on it** (you see an **Order Qty** and a **Total** amount, with **CHECKOUT / MOVE / MERGE** buttons but **no RESET**), you must **check the table out first**. Tap **CHECKOUT** and complete payment — the table then becomes **Locked**, so you can tap **LOGOUT** straight away.



- 1 The table has an order (**Order Qty** and a **Total** amount are shown) → no RESET button appears.
- 2 Tap **CHECKOUT** (bottom-right) and complete payment. The table then becomes **Locked** → just tap **LOGOUT** to turn it dark grey.

What's new — updates since v4.5.5 (for your reference)

v4.7.9	Support for multiple EFTPOS card terminals — choose which terminal each tablet uses, with pairing built into the EFTPOS screen. Membership at Checkout — see member points and enter the customer's mobile number. Self-order Kiosk card payment (Linkly).
v4.7.8	New Exceptions tab in Hall — review cancellations, refunds, discounts & item changes by date and type. "No Internet" warning in the Hall/Admin toolbar when the external connection drops. Customer menu search on by default .
v4.7.7	Staff Management (PIN login & roles) and Cash Management (open/close register, cash in/out, synced shop-wide across all tablets); new Register Summary & Staff Login History reports; new Kitchen Display — Box (order-ticket) mode .
v4.7.6	Membership, Reservation and Booking features added.
v4.7.5	Buffet available in Quick Serve; table elapsed-time shown (table turns yellow at Limit 1, deep orange at Limit 2).
v4.7.4	Customer Display improved; Linkly payment optimised.

v4.7.2	Updated for Android 14 (supports newer tablets).
v4.7.1	POS and Quick Serve screens redesigned.
v4.7.0	Pop-up message feature in Settings.
v4.6.9	Split Bill by custom amount.
v4.6.8	New orders blocked after buffet time ends.
v4.6.5	Takeaway button added to Hall Checkout.
v4.5.8–4.5.9	"Paid" status shown on the Display; Linkly split-bill fixes.
v4.5.5	Surcharge feature added.

Plus customer menu search, a colour picker in Settings, and many stability & bug fixes.

Tabletious POS · App Update Guide · Server download page: [Local Server IP]:8080

Tabletious 앱 업데이트 방법

태블릿을 최신 버전으로 업데이트하는 간단 안내

★ 업데이트 당일 — 진행 안내

- 1 업데이트 날짜는 저희가 미리 알려드립니다.
- 2 저희가 **밤에** 업데이트를 진행합니다 — 그날 저녁에 따로 하실 일은 없습니다.
- 3 **다음 날**, 아래 방법대로 앱을 업데이트하시면 됩니다.

방법 1 — 자동 업데이트 (가장 쉬운 방법)

- 1 태블릿이 매장 네트워크(Wi-Fi)에 연결되어 있는지 확인합니다.
- 2 **Tabletious** 앱 아이콘을 터치하여 앱을 엽니다.
- 3 새 버전이 있으면 **자동으로 다운로드되고 설치가** 시작됩니다. 화면 안내에 따라 **설치(Install)**를 누릅니다.
- 4 완료되면 앱을 다시 엽니다. 끝!

방법 2 — 수동 업데이트 (앱이 스스로 업데이트되지 않을 때)

- 1 태블릿에서 **웹 브라우저**를 엽니다 (예: Chrome).
- 2 주소창에 매장의 **서버 주소**를 입력하고 이동합니다:

192.168.5.5:8080

IP는 매장마다 다릅니다 — 보통 **192.168.5.5** 입니다. 우리 매장 서버 IP: _____ : 8080


서버 IP를 모르시면 저희에게 연락 주세요 — 바로 알려드립니다.

- 3 **Tabletious App v4.7.7** 같은 링크가 있는 다운로드 페이지가 나옵니다. **링크를 터치합니다.**
- 4 앱 파일(APK)이 다운로드됩니다. **다운로드된 파일을 터치**하여 설치합니다.
- 5 앱을 다시 엽니다. 끝!


보안 문구가 뜨면 (정상 — 태블릿마다 다름)

태블릿 브랜드와 안드로이드 버전이 달라 아래 문구가 뜰 수 있습니다. **안전합니다** — 우리 매장 서버에서 받는 앱입니다.

- "알 수 없는 앱 설치 허용 안 됨" → **설정(Settings)** 을 누르고 "**이 출처 허용**"을 켜 뒤 뒤로 돌아와 계속합니다.
- "Play 프로젝트에 의해 차단됨" / "Unsafe app blocked" → **More details(자세히)** 를 누른 뒤 **Install anyway(무시하고 설치)** 를 누릅니다 (아래 그림 참고).
- "App scan recommended(앱 검사 권장)" → **Scan app** 을 눌러 검사를 마친 뒤 진행하거나, 또는 **More details** 를 누른 뒤 **Install without scanning** 을 눌러 건너뛰니다 (아래 그림 참고).




① "More details"를 누릅니다




② 그다음 "Install anyway"를 누릅니다

"App scan recommended"가 뜨면 — 아래 둘 중 하나를 선택하세요:



방법 A — "Scan app"을 눌러 검사 후 계속 진행




방법 B — "More details" → "Install without scanning"으로 건너뛰기

도움말 · 업데이트 중에는 태블릿을 매장 네트워크에 연결한 상태로 두세요. 페이지가 열리지 않으면 IP 주소를 확인하고 서버 PC가 켜져 있는지 확인하세요.

참고 — 테이블 로그아웃 방법 (카운터 태블릿)


앱 업데이트를 위해 테이블을 로그아웃할 필요는 이제 없습니다. 이 섹션은 참고용입니다 — 필요할 때 테이블을 로그아웃하는 방법입니다.

Ha11 (POS) → **TABLE** 화면을 엽니다. 테이블을 눌러 선택한 뒤 **오른쪽 아래 LOGOUT** 버튼을 누르면 그 테이블이 **다크 그레이(짙은 회색)**로 바뀝니다(로그아웃).




- 1 다크 그레이 테이블 = 이미 로그아웃됨 (예: 3번 테이블, W1).
- 2 테이블 선택 후 오른쪽 아래 LOGOUT 버튼 터치 → 테이블이 다크 그레이로 바뀜.

LOGOUT 버튼이 안 보이나요? 테이블을 눌렀는데 **LOGOUT 버튼이 없고** 빨간 **RESET** 버튼만 보이면, 그 테이블은 **Activated(사용 중)** 상태입니다. 먼저 빨간 **RESET** 버튼을 누르면 테이블이 **Locked** 상태가 되며 **LOGOUT** 버튼이 나타납니다. 그다음 **LOGOUT**을 누르면 테이블이 다크 그레이로 바뀝니다.



- 1 선택한 테이블의 **Status**가 **Activated(사용 중)** → LOGOUT 버튼이 표시되지 않음.
- 2 빨간 **RESET** 버튼 터치 → 테이블이 **Locked** 상태가 되며 **LOGOUT** 버튼이 나타남. 이어서 **LOGOUT** 터치 → 다크 그레이로 바뀜(로그아웃).

RESET 버튼도 안 보이나요? 그 테이블에 **주문 내역이 남아 있으면**(**Order Qty**와 **Total** 금액이 표시되고 **CHECKOUT / MOVE / MERGE** 버튼만 있으며 **RESET 버튼이 없음**), 먼저 그 테이블을 **Checkout(결제)** 해야 합니다. **CHECKOUT**을 눌러 결제를 완료하면 테이블이 **Locked** 상태가 되므로, 바로 **LOGOUT**을 누르면 됩니다.



- 1 이 테이블에 주문이 있음(**Order Qty**·**Total** 금액 표시) → RESET 버튼이 표시되지 않음.
- 2 오른쪽 아래 **CHECKOUT**을 눌러 결제를 완료. 테이블이 **Locked** 상태가 됨 → 바로 **LOGOUT**을 누르면 다크 그레이로 바뀜.

새로워진 점 — v4.5.5 이후 업데이트 (참고용)

v4.7.9	여러 대의 EFTPOS 카드 단말기 지원 — 태블릿마다 사용할 단말기를 선택하고, EFTPOS 화면에서 바로 페어링. Checkout 멤버십 — 멤버 포인트 확인·손님 휴대폰 번호 입력. 무인 키오스크 카드 결제(Linkly).
v4.7.8	Hall에 Exceptions(예외 기록) 탭 신설 — 취소·환불·할인·항목 변경 내역을 날짜·종류별로 조회. 외부 인터넷이 끊기면 Hall/Admin 툴바에 "No Internet" 경고 표시. 손님 메뉴 검색 기본 ON .
v4.7.7	직원 관리(PIN 로그인·권한)와 현금 관리(레지스터 오픈/마감, 현금 입·출금, 모든 태블릿에 매장 단위 동기화); 신규 레지스터 요약·직원 로그인 기록 리포트; 주방 디스플레이 박스(주문 티켓) 모드 추가.
v4.7.6	멤버십, 예약(Reservation), 부킹(Booking) 기능 추가.
v4.7.5	Quick Serve에서 뷔페 사용 가능; 테이블 경과시간 표시(Limit 1에서 노란색, Limit 2에서 진한 주황색으로 변함).
v4.7.4	고객 화면 개선; Linkly 결제 최적화.
v4.7.2	안드로이드 14 지원(최신 태블릿 호환).

v4.7.1	POS-Quick Serve 화면 재설계.
v4.7.0	설정에 팝업 메시지 기능 추가.
v4.6.9	금액 지정 방식 분할 결제(Split Bill).
v4.6.8	뷔페 시간 종료 후 신규 주문 차단.
v4.6.5	Hall Checkout에 Takeaway 버튼 추가.
v4.5.8–4.5.9	Display에 "결제완료(Paid)" 상태 표시; Linkly 분할결제 수정.
v4.5.5	Surcharge(추가 요금) 기능 추가.

이 외에도 고객 메뉴 검색, 설정 색상 선택기, 다수의 안정성·버그 수정이 포함되었습니다.

Tabletious POS · 앱 업데이트 가이드 · 서버 다운로드 페이지: [로컬 서버 IP]:8080

如何更新 Tabletious 应用

将平板更新到最新版本的简易指南

★ 更新当天 — 流程说明

- 1 我们会提前通知您更新日期。
- 2 我们会在**夜间**进行更新 —— 当天傍晚您无需做任何操作。
- 3 **第二天**，按下面的步骤更新应用即可。

方法一 — 自动更新（最简单）

- 1 确认平板已连接到餐厅的网络（Wi-Fi）。
- 2 点击 **Tabletious 应用图标**，打开应用。
- 3 如果有新版本，应用会**自动下载并开始安装**。按照屏幕提示，点击**"安装 / Install"**。
- 4 完成后，再次打开应用。完成！

方法二 — 手动更新（如果应用没有自动更新）

- 1 在平板上打开**网页浏览器**（例如 Chrome）。
- 2 在地址栏输入餐厅的**服务器地址**并访问：

192.168.5.5:8080

每家餐厅的 IP 不同，通常是 **192.168.5.5**。本店服务器 IP：_____ : 8080

不知道服务器 IP？请联系我们，我们会马上告诉您。

- 3 会出现一个下载页面，上面有类似 `Tabletious App v4.7.7` 的链接。点击该链接。


4 应用文件（APK）开始下载。点击**下载好的文件**进行安装。

5 再次打开应用。完成！


如果出现安全提示（正常现象，因平板而异）

平板的品牌和安卓版本不同，可能会出现以下提示。这是**安全的**——应用来自您自己餐厅的服务器。

- "不允许安装未知应用" → 点击 **设置 / Settings**，打开"允许来自此来源"，然后返回继续。
- "被 Play Protect 拦截" / "Unsafe app blocked" → 点击 **More details (更多详情)**，然后点击 **Install anyway (仍要安装)**（见下图）。
- "App scan recommended (建议扫描应用)" → 点击 **Scan app** 等待扫描完成后继续，或点击 **More details** 再点击 **Install without scanning** 跳过（见下图）。




① 点击 "More details"




② 然后点击 "Install anyway"

出现 "App scan recommended" 时 — 在下面**二选一**：



方式 A — 点击 "Scan app" 扫描后继续




方式 B — 点击 "More details" → "Install without scanning" 跳过

小提示 · 更新过程中请保持平板连接餐厅网络。如果页面打不开，请检查 IP 地址，并确认服务器电脑已开机。

参考 — 如何登出桌台（收银台平板）


应用更新不再需要登出桌台。本节仅供参考——介绍在需要时如何登出某个桌台。

打开 **Ha11 (POS)** → **TABLE** 界面。点击选中某桌台，然后点击右下角的 **LOGOUT** 按钮，该桌台即变为深灰色（已登出）。




- 1 深灰色桌台 = 已登出 (例如 3 号桌、W1)。
- 2 选中桌台后点击右下角的 **LOGOUT** 按钮 → 桌台变为深灰色。

看不到 LOGOUT 按钮？ 如果点击某桌台后**没有 LOGOUT 按钮**，而是显示红色的 **RESET** 按钮，说明该桌台处于 **Activated (使用中)** 状态。请先点击红色的 **RESET** 按钮，桌台会变为 **Locked** 状态并出现 **LOGOUT** 按钮。然后点击 **LOGOUT**，桌台即变为深灰色。



- 1 选中桌台的 **Status** 为 **Activated (使用中)** → 不显示 LOGOUT 按钮。
- 2 点击红色 **RESET** 按钮 → 桌台变为 **Locked** 状态并出现 **LOGOUT** 按钮。再点击 **LOGOUT** → 桌台变为深灰色 (已登出)。

连 RESET 按钮也看不到？ 如果该桌台仍有点单内容（显示 **Order Qty** 与 **Total** 金额，只有 **CHECKOUT / MOVE / MERGE** 按钮而**没有 RESET**），必须先把该桌台**结账（Checkout）**。点击 **CHECKOUT** 完成付款后，桌台会变为 **Locked** 状态，直接点击 **LOGOUT** 即可。



- 1 该桌台有点单（显示 **Order Qty** 与 **Total** 金额）→ 不显示 RESET 按钮。
- 2 点击右下角 **CHECKOUT** 完成付款。桌台变为 **Locked** 状态 → 直接点击 **LOGOUT** 即变为深灰色。

更新内容 — v4.5.5 以来的更新 （供参考）

v4.7.9	支持多台 EFTPOS 刷卡终端 —— 可为每台平板选择使用的终端，并在 EFTPOS 界面内直接配对。 结账时显示会员信息 —— 查看会员积分并输入顾客手机号。自助点餐机 刷卡支付 （Linkly）。
v4.7.8	Hall 新增 Exceptions（异常记录） 标签 —— 按日期和类型查看取消、退款、折扣及点单修改记录。外部网络断开时，Hall/Admin 工具栏显示 "No Internet" 警告。顾客菜单搜索 默认开启 。
v4.7.7	员工管理 （PIN 登录与角色）和 现金管理 （开/关收银、现金存取、全店所有平板同步）；新增 收银汇总与员工登录记录 报表；新增 厨房显示屏方块（订单票） 模式。
v4.7.6	新增 会员、预订（Reservation）与订位（Booking） 功能。
v4.7.5	快速点餐中可用 自助餐 ；显示 桌台用餐时长 （达到 Limit 1 变黄色，Limit 2 变深橙色）。
v4.7.4	顾客显示屏改进；Linkly 支付优化。
v4.7.2	支持 Android 14 （兼容更新的平板）。
v4.7.1	重新设计 POS 与快速点餐界面。
v4.7.0	设置中新增弹窗消息功能。

v4.6.9	按自定义金额分单结账。
v4.6.8	自助餐时间结束后停止接受新点单。
v4.6.5	结账界面新增外卖（Takeaway）按钮。
v4.5.8–4.5.9	显示屏显示"已付款"状态；Linkly 分单修复。
v4.5.5	新增附加费（Surcharge）功能。

此外还有顾客菜单搜索、设置中的取色器，以及多项稳定性与错误修复。

Tabletious POS · 应用更新指南 · 服务器下载页面：[本地服务器 IP]:8080